




VER LA SEÑAL DONDE HACE FALTA

Una imagen para coordinar.

Accede a videostreamcast.com con el usuario facilitado por tu administrador.



Captura real en una composición publicitaria. Escenario ilustrativo.

01 ABRE TUS SEÑALES

Inicia sesión. Se mostrarán las señales que tienes autorizadas. Que una señal aparezca en el panel no garantiza que el emisor esté enviando vídeo en ese momento.

02 COMPRUEBA EL DIRECTO

Identifica el nombre de la señal y su estado. Amplía con Pantalla completa cuando lo necesites. Si aparece Sin señal, confirma con la unidad de campo que mantiene la emisión.

03 COMPARTE CUANDO ESTÉ AUTORIZADO

Si tu usuario tiene disponible la función Compartir, genera el enlace temporal y entrégalo al destinatario previsto. Comprueba su vencimiento y deja de usarlo cuando termine la operación.



PERMISOS POR SEÑAL

Cada usuario ve lo que necesita.

Enlaces compartidos: límite actual

Cada enlace admite una visualización simultánea. Si aparece Recurso compartido en uso, espera a que termine esa sesión o consulta al administrador. No reutilices un enlace para una audiencia pública.

04 ASIGNA LOS PERMISOS

Con rol administrador, abre Gestión de usuarios y permisos. Localiza al usuario y la sección Permisos de visualización. Busca y selecciona los streams autorizados; pulsa Guardar permisos.

05 VERIFICA EL RESULTADO

Pide al usuario que vuelva a cargar el panel o inicie sesión de nuevo. Confirma que ve las señales previstas y que el resto no está disponible. No uses una cuenta de administrador para esta comprobación.

06 CIERRA LOS ACCESOS TEMPORALES

Revisa los Recursos compartidos al terminar. Borra el recurso o invalida los enlaces cuando ya no sean necesarios. Cierra la sesión si el navegador se utiliza en un equipo compartido.

Si falta una señal o el enlace no abre

Comprueba primero permisos, estado de la emisión y vencimiento. Para compartir con varias personas, acuerda con el administrador cuentas autorizadas o enlaces independientes dentro de los límites configurados.